


Προσθήκη e-mail σε iOS συσκευή - Apple iPhone


Ioanna Anifanti - 2022-11-09 - Email Clients

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει έναν email λογαριασμό μέσα από το Plesk και θέλετε να τον διαχειρίζεστε από την iOS συσκευή σας, όπως ένα iPhone ή ένα iPad, μπορείτε να τον προσθέσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :


1. Στη συσκευή σας, εντοπίστε το εικονίδιο των **Ρυθμίσεων** και κάντε κλικ επάνω του.




3. Έπειτα επιλέξτε **Mail**.




4. Κάντε κλικ πάνω στο **Accounts**.




5. Επιλέξτε **Add Account**.



6. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέξτε **Other**.



7. Στη συνέχεια επιλέξτε **Add Mail Account**.




8. Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

The screenshot shows a 'New Account' form with a 'Cancel' button on the left and a 'Next' button on the right, which is highlighted with a red box. The form has four rows, each with a label, a value, and a red number indicating a step:


Field	Value	Step
Name	Info	1
Email	info@[redacted].eu	2
Password		3
Description	Papaki [redacted]	4

1. **Name:** Δηλώστε το όνομα του email λογαριασμού σας
2. **Email:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld
3. **Password:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας
4. **Description:** Ορίστε μια περιγραφή με το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται το email σας στη συσκευή σας.
5. Επιλέξτε **Next**.

9. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού **IMAP** ή **POP** που επιθυμείτε. (Στο παράδειγμά μας θα συνεχίσουμε με IMAP.)



10. Έπειτα μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης για να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.



Για την εισερχόμενη αλληλογραφία (INCOMING MAIL SERVER)

1. **Host Name:** δηλώστε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linux12.papaki.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
2. **User Name:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ


info@yourdomain.tld

3. **Password:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας


Για την εξερχόμενη αλληλογραφία (OUTGOING MAIL SERVER)

1. **Host Name:** δηλώστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linux12.papaki.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
2. **User Name:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld
3. **Password:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας
4. Πατήστε **Next**.


Σημείωση: Την τιμή του **διακομιστή εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας** μπορείτε να την βρείτε αφού συνδεθείτε στο Plesk σας, αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης, στη γραμμή URL του browser σας, πχ linux12.papaki.gr. **Προσοχή**, δεν πρέπει να αντιγράψετε την θύρα 8443.



11. Αφού συμπληρώσετε σωστά όλες τις παραπάνω πληροφορίες που αντιστοιχούν στο λογαριασμό σας, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.




12. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε τις εφαρμογές οι οποίες επιθυμείτε να συνδέονται με τον email λογαριασμό σας και αποθηκεύστε τις επιλογές σας.




13. Έπειτα θα χρειαστεί απαραίτητα να ορίσετε ασφαλείς θύρες στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο παράθυρο **Accounts** και κάντε κλικ πάνω στο **όνομα του email λογαριασμού** που μόλις


προσθέσατε.




14. Επιλέξτε το λογαριασμό σας **info@yourdomain.tld**.



15. Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και εντοπίστε την επιλογή **Advanced**.




16. Αφού κάνετε κλικ στο **Advanced**, στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εισερχόμενης αλληλογραφίας.




- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Use SSL**
- **Server Port: 993** στην περίπτωση **IMAP**, **995** στην περίπτωση **POP**
- Πάνω αριστερά στην οθόνη κάντε κλικ στο **Account**, για να μεταβείτε στο προηγούμενο μενού.


17. Στη συνέχεια, για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας, επιλέξτε **SMTP**.



18. Κάντε κλικ πάνω στο όνομα του mail server σας.



19. Εδώ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας.



- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Use SSL**
- **Server Port: 465** ή **587**
- Τέλος πατήστε **Done**.

Εφόσον έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα, ο email λογαριασμός σας έχει πλέον συνδεθεί επιτυχώς!