

Joomla Smtip authentication


- 2022-10-28 - Joomla!

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο Joomla, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


1. Συνδεθείτε στο Administrator περιβάλλον του Joomla σας, πληκτρολογώντας για παράδειγμα την παρακάτω διεύθυνση: www.yourdomain.gr/administrator - όπου yourdomain.gr θα δηλώσετε το δικό σας site.



2. Επιλέξτε το **System** επάνω αριστερά και από το αναδυόμενο μενού επιλέξτε το **Global Configuration**.



3. Μεταβείτε στην καρτέλα **Server** και μετά στην κατηγορία **Mail Settings** κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού που βρίσκεται δεξιά από το Mailer



Mail Settings

Send Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Disable Mass Mail	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
From Email	<input type="text"/>
From Name	<input type="text" value="My CMS"/>
Reply To Email	<input type="text"/>
Reply To Name	<input type="text"/>
Mailer	<input type="text" value="PHP Mail"/> ▼
<input type="button" value="Send Test Mail"/>	



4. Επιλέξτε **SMTP** και στο πεδίο **From Mail** δηλώστε ένα υπαρκτό mail.

Mail Settings

Send Mail	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Disable Mass Mail	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
From Email	<input type="text"/>
From Name	<input type="text" value="My CMS"/>
Reply To Email	<input type="text"/>
Reply To Name	<input type="text"/>
Mailer	<input type="text" value="SMTP"/> ▼

Στο **SMTP Host** δηλώστε το hostname του server που φιλοξενείται η mailυπηρεσία σας.

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο **Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP** και **Προσωρινό Hostname** όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP	
Hostname	ftp. .eu
Username	
Password	
Φάκελος FTP	Τα αρχεία του site σας πρέπει να ανέβουν στον κεντρικό φάκελο httpdocs
Προσωρινό Hostname	server.linux109.papaki.gr ή 185.138.43.38 (ισχύει μέχρι την ενημέρωση των nameservers)

Στο **SMTP Port** δηλώστε **465**.

Στο **SMTP Security** δηλώστε **SSL/TLS**.

Στο **SMTP Authentication**, επιλέξτε **Yes**

Στο **SMTP Username** δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό και από κάτω το password αυτού

Αποθηκεύστε και με αυτό τον τρόπο θα έχετε ολοκληρώσει την απαραίτητη αλλαγή.

Mailer	<input type="text" value="SMTP"/>
SMTP Host	<input type="text" value="...papaki.gr"/>
SMTP Port	<input type="text" value="465"/>
SMTP Security	<input type="text" value="SSL/TLS"/>
SMTP Authentication	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
SMTP Username	<input type="text" value="info@...gr"/>
SMTP Password	<input type="password" value="....."/> <input type="button" value="Cancel"/>
<input type="button" value="Send Test Mail"/>	

