


## SMTP WordPress authentication

- 2022-10-27 - Wordpress


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο WordPress, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο Administrator περιβάλλον του WordPress σας πληκτρολογώντας για παράδειγμα την παρακάτω διεύθυνση:


[www.yoursite.gr/wp-admin](http://www.yoursite.gr/wp-admin)



2. Επιλέξτε **Πρόσθετα**, **Νέο Πρόσθετο** από το μενού αριστερά και στην αναζήτηση, γράψτε **easy wp smtp** και πραγματοποιήστε εγκατάσταση του plugin.



3. Αφού έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και έχετε ενεργοποιήσει το plugin, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Easy WP SMTP**



4. Δηλώστε τη **Διεύθυνση Email Αποστολέα** και το **Όνομα Αποστολέα**.

Ρυθμίσεις Easy WP SMTP

**SMTP Settings** Additional Settings Δοκιμαστικό Email

**Ρυθμίσεις Παραμέτρων SMTP**

You can request your hosting provider for the SMTP details of your site. Use the SMTP details provided by your hosting provider to configure the following settings.

**Διεύθυνση Email Αποστολέα**   
Αυτή η διεύθυνση email θα χρησιμοποιηθεί στο πεδίο 'Αποστολέας'.

**Όνομα Αποστολέα**   
Αυτό το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί στο πεδίο 'ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ'  
 Force From Name Replacement  
When enabled, the plugin will set the above From Name for each email. Disable it if you're using contact form plugins, it will prevent the plugin from replacing form submitter's name when contact email is sent.  
 If email's From Name is empty, the plugin will set the above value regardless.

5. Δηλώστε επίσης τα παρακάτω:

Τον **Πάροχο SMTP** (π.χ. linux126.papaki.gr). Μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο **Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP** και **Προσωρινό Hostname** όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP	
Hostname	<a href="#">ftp. .eu</a>
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Φάκελος FTP	Τα αρχεία του site σας πρέπει να ανέβουν στον κεντρικό φάκελο httpdocs
Προσωρινό Hostname	<a href="#">server.linux109.papaki.gr</a> ή 185.138.43.38 (ισχύει μέχρι την ενημέρωση των nameservers)

Τον **τύπο κρυπτογράφησης**. Επιλέγετε **SSL/TLS**.

Την **θύρα SMTP**. Επιλέγετε **465**.

**Επικύρωση SMTP**. Επιλέγετε **Ναι**.

Το **όνομα χρήστη SMTP**. Συμπληρώνετε την email διεύθυνση σας.

Τον **κωδικό SMTP**. Συμπληρώνετε τον κωδικό της email διεύθυνσή σας.

Τέλος, επιλέγετε **Αποθήκευση Αλλαγών**.

Πάροχος SMTP

.paraki.gr

Ο διακομιστής αλληλογραφίας σας

Τύπος της Κρυπτογράφησης

Καμία  SSL/TLS  STARTTLS

Για τους περισσότερους διακομιστές το SSL/TLS είναι η προτεινόμενη επιλογή

Θύρα SMTP

465

Η θύρα προς τον διακομιστή αλληλογραφίας σας

Επικύρωση SMTP

Όχι  Ναι

Αυτή η επιλογή θα πρέπει να είναι πάντα 'Ναι'

Όνομα χρήστη SMTP

info@.gr

Το όνομα χρήστη για την είσοδο στον διακομιστή αλληλογραφίας σας

Κωδικός SMTP

\*\*\*\*\*

Ο κωδικός για την είσοδο στον διακομιστή αλληλογραφίας σας

**Note:** when you click "Save Changes", your actual password is stored in the database and then used to send emails. This field is replaced with a gag (#easynpsmtprgagpass#). This is done to prevent someone with the access to Settings page from seeing your password (using password fields unmasking programs, for example).

Αποθήκευση Αλλαγών