

Smtip authentication Prestashop.

- 2022-10-21 - Troubleshooting / Spam

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε φόρμα επικοινωνίας στο Prestashop, για την αποφυγή αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να ενεργοποιηθεί η πιστοποίηση εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication). Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο Administrator περιβάλλον του Prestashop σας.

PrestaShop

1.7.8.7



Email address

test@example.com

Password

Password

LOG IN

Stay logged in

[I forgot my password](#)

[◀ Back to](#)

© PrestaShop™ 2007-2022 - All rights reserved



2. Από την κάθετη αριστερή στήλη, επιλέξτε **Advanced Parameters** και **E-mail**. Στην κατηγορία **EMAIL**, επιλέξτε **Set my own SMTP parameters (for advanced users only)**

The screenshot shows the 'E-mail' configuration page in the Magento 2 Admin Panel. The 'Send emails to' dropdown is set to 'Customer service'. The 'Set my own SMTP parameters' radio button is selected and highlighted with a red arrow. The following fields are highlighted with red circles and numbers:

- 1. Email domain name: A text input field.
- 2. SMTP server: A text input field containing 'smtp'.
- 3. SMTP username: A text input field.
- 4. SMTP password: A text input field.
- 5. Encryption: A dropdown menu set to 'None'.
- 6. Port: A text input field containing '25'.
- 7. The 'Save' button at the bottom right.

3. Δηλώστε τα παρακάτω :

1. Το domain σας

2. Τον smtp server (συνήθως mail.todomainsas)

3. Το username του email σας (αυτό που θα χρησιμοποιείτε για την αποστολή των email) πχ info@yourdomain.com όπου yourdomain.com, το domain σας.

4. Το password του email σας.

5. SSL ή TLS

6. 465

Τέλος, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας επιλέγοντας **Save**.